



## Checkliste zur Installation von just-collect

Für die reibungslose Inbetriebnahme des Gerätes bitten wir Sie um folgende Informationen:

	Firmenanschrift	Anschrift Installation (falls abweichend)
Betreiber :		
Ansprechpartner/in:		
Straße Haus-Nr.		
PLZ Ort		
Telefon / Email Adresse		

just-collect wird an weiteren Standorten eingesetzt.


Ansprechpartner/in:		
Straße Haus-Nr.		
PLZ Ort		
Telefon / Email Adresse		

### 1. Welche Nutzung ist beabsichtigt?

tragbares Gerät



zusätzlich auch als stationäres Gerät unter Verwendung der Halteplatte (Art.# 59130).



Soll die Halteplatte an einer Fläche montiert werden?

Nein

Ja, die Wand zur Montage der

Halteplatte besteht aus folgendem Material:

Kalksandstein  Gipskarton  Holz  Gasbeton  .....

### 2. Anbindung des Gerätes an das Internet

Es wird ausschließlich das integrierte LTE Modem verwendet. Die zusätzliche Konfiguration an ein WLAN ist nicht **NICHT** notwendig.

Es wird alternativ auch ein lokales WLAN genutzt. Es stellt folgende Optionen bereit:

unser Router stellt einen DHCP Server zur Verfügung

unser Router vergibt folgende statische IP-Adressen:

- IP-Adresse **just-collect**                      Klicken
- Subnetzmaske                                      Klicken
- IP-Adresse für das Gateway                  Klicken
- IP-Adresse für den DNS Server              Klicken

• **performance**  
Medien & Datensysteme Gmt

Kruppstr. 46  
D-47475 Kamp-Lintfort

• Tel: 0 28 42/92908-0  
Fax: 0 28 42/92908-29

www.performance.de  
info@performance.de

• VR-Bank Niederrhein e.G.  
BIC: GENO DED 1NRH  
IBAN: DE 11354 611 06 700  
2347 010

• UST-ID / VAT-No:  
DE 812 145 826

• Steuer Nr.:  
119 5713 0359 215711 02C

• EAR Nr.:  
58256283



## 2.2 Physikalische Anbindung an den Router/Server/Smartphone

Bitte folgende Daten zur Einwahl ins WLAN verwenden:

- SSID des LAN's Klicken
- Kennwort Klicken

## 2.3 Firewallkonfiguration des WLAN's:

Folgende IP-Adressen müssen vom Gerät ausgehend erreichbar sein:

**statisticmanager performance, Fernwartung per SSH-Tunnel und VNC**

Name: support.performance.de (IP-Adresse: 87.139.62.158)

Ports: 20 +21 + 22 (ssh)

**IP-Adresen und Ports der Netzbetreiber:**

**PAYONE GmbH :** Zahlungsverkehr IP-Adresse: 195.200.194.10, Port: 60024  
Zahlungsverkehr IP-Adresse: 195.200.194.138, Port: 60024

**Telecash /Firstdata:** Zahlungsverkehr IP-Adresse: 217.73.32.104, Port: 52824

Bitte die Firewall entsprechend den Vorgaben ihres Netzbetreibers konfigurieren.

**Teamviewer Fernwartung**

Port: 80 oder 443

**watchsystem Status Emails:**

SMTP-Ports: 25 und 587

## 3. Aufbauhinweise bei Verwendung als mobiles Gerät am Standort

3.1 Die Signalstärke des LTE-Bandes oder WLAN's muß in an jedem zu erwartenden Nutzungspunkt (auch hinter Säulen etc.) für eine Internetanbindung ausreichen.

3.2 Alle Komponenten (Steckdose zum Aufladen, WLAN) sind funktionsfähig.

## 4. Zusätzliche Aufbauhinweise bei Verwendung als stationäres Gerät

4.1 Eine Steckdose im Umkreis von 1,2m zum beabsichtigten Standort ist vorhanden.

4.2 Bei WLAN Anbindung muß die Signalstärke am beabsichtigten Standort jederzeit eine gute Netzwerkverbindung ermöglichen.

Bitte senden Sie das Dokument per Email an **hotline@performance.de**.

- **performance**  
Medien & Datensysteme GmbH  
Kruppstr. 46  
D-47475 Kamp-Lintfort
- Tel: 0 28 42/92908-0  
Fax: 0 28 42/92908-29  
www.performance.de  
info@performance.de
- VR-Bank Niederrhein e.G.  
BIC: GENO DED 1NRH  
IBAN: DE 11354 611 06 700  
2347 010
- UST-ID/VAT-No:  
DE 812 145 826
- Steuer Nr.:  
119 5713 0359 215711 0205
- EAR Nr.:  
58256283